

Might and Magic[®]

Clouds of Xeen

Installationsanweisungen

SIE KÖNNEN MIGHT & MAGIC - CLOUDS OF XEEN NUR VON FESTPLATTE SPIELEN!!!!

Um Clouds of Xeen auf Ihrer Festplatte installieren zu können, benötigen Sie darauf mindestens 15.000.000 Bytes freien Speicherplatz. Außerdem muß Ihr Rechner mindestens 1 Megabyte Zusatzspeicher besitzen. Es ist gleichgültig, ob dieser Zusatzspeicher als XMS (=Extended Memory) oder EMS (=Expanded Memory) existiert. Je mehr Zusatzspeicher vorhanden ist, desto weniger Hauptspeicher wird benötigt. Bei der Minimalkonfiguration mit 1 MB Zusatzspeicher benötigt das Spiel 583.000 Bytes des Hauptspeichers. Beachten Sie bitte, daß bei Rechnern mit 1 MB Zusatzspeicher Probleme auftreten können, wenn der benutzte Speichertreiber diesen nicht KOMPLETT zur Verfügung stellt. Beim Start des Spiels wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben, die Sie darüber informiert, daß zu wenig Speicher zur Verfügung steht. Tritt dieser Fall ein, und Ihr Rechner stellt nicht mindestens 1.048.576 Bytes Zusatzspeicher bereit, dann sollten Sie die Einstellungen Ihres Speichertreibers verändern. Sollten Sie sich damit nicht auskennen, dann fragen Sie am besten Ihren Computer-Fachhändler oder einen anderen Fachmann. Unsere Kundenhotline kann Ihnen dabei leider nicht weiterhelfen, da die optimale Speicherkonfiguration Ihres Rechners nur durch "Ausprobieren" festgestellt werden kann. Dieser Vorgang nimmt etwas Zeit in Anspruch und kann nicht per Telefon durchgeführt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Die Installation:

1. Legen Sie Disk 1 ins Diskettenlaufwerk.
2. Wechseln Sie auf das Laufwerk, indem Sie A: oder B: eingeben.
3. Geben Sie INSTALL ein, und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste ENTER.
4. Das Programm wählt nun automatisch eine Konfiguration und fragt Sie, ob Sie diese benutzen wollen. Wenn ja, dann drücken Sie die Taste J und fahren Sie mit Punkt 6 fort, wenn nicht, dann drücken Sie die Taste N.
- 5.1 Sie werden nun gefragt, welche Soundkarte Sie für die Ausgabe von Musik und Effekten benutzen wollen. Drücken Sie einfach die Ziffer, hinter der Ihre Soundkarte aufgeführt ist. Wählen Sie PC-LAUTSPRECHER oder KEINE, wenn Sie keine Soundkarte besitzen.
- 5.2 Danach werden Sie das Gleiche für die Sprachausgabe gefragt.
- 5.3 Zum Schluß können Sie den Verzeichnispfad, in dem das Spiel installiert werden soll, neu festlegen, oder den voreingestellten Pfad durch Drücken der Taste ENTER übernehmen.
- 5.4 Das Programm fragt Sie nun noch einmal, ob die Einstellungen stimmen.
6. Als nächstes beginnt das Programm, die Daten von den Disketten auf die Festplatte zu kopieren. Wechseln Sie die Disketten, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sobald die Installation beendet ist, wechselt das Programm automatisch in das Verzeichnis auf der Festplatte. Sie können das Spiel starten, indem Sie XEEN eingeben.
7. Wollen Sie die Einstellung der Soundkarte noch nachträglich ändern, dann können Sie das Installationsprogramm im Spieleverzeichnis noch einmal starten und diese verändern.